


作品見本




材料見本




1 ニット芯を裁断する

芯を縦地（縫代+0.5cm）
横地（縫代巾を裁断する）
肩は伸び止めのために縦地を使う
伸縮が欲しい裾や袖口は横地を使う



2 肩に芯を貼る

前身頃の肩に縦地の芯を貼る
ドライアイロン中温



3 裾・袖口に芯を貼る

裾と袖口に横地の芯を貼る




4 アイロンをかける

裾と袖口を出来上がりに
アイロンをかける




5 衿を作る

衿をわに縫い2つに折る
（縫い目が後中心）




6 衿に印をつける

衿の前後中心に印を入れ
次に前後中心を合わせて
脇の4等分の所に印を入れる



7 肩を縫う

前後身頃の肩を縫い、縫代を
ロック又はジグザグミシン等
で始末する



8 衿ぐりに印をつける

衿ぐりの前後中心に印を入れ
次に前後中心を合わせて衿ぐり
の4等分の所に印を入れる



9 衿をつける

衿と身頃の前後中心を合わせ
次に4等分の印を合わせて
まち針を打ち縫う。縫代
を始末する




10 袖をつける

身頃に袖を付ける
縫代の始末をする



11 脇を縫う

前後身頃の脇を合わせて
袖口から身頃の裾まで続
けて縫う。縫代を始末する



12 袖と裾を縫う

袖口と裾の縫代を始末して
出来上がりに折り縫う