


作品見本





(こちらのプロセスは寸法図に基づいて製作しております)

縫代の付け方 (参考)



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



① 芯を貼る

前身頃の肩・衿ぐり・スリット (伸びやすい生地の場合) ・裾・袖口に芯を貼る

芯を縦地 (縫代+0.5cm) 横地 (縫代巾を裁断する)
肩は伸び止めのために縦地を使う
伸縮が欲しい裾や袖口は横地を使う



② 肩を縫う

前後身頃を中表に合わせて肩を縫い縫代をアイロンで割る

③ 衿ぐりを縫う

縫代を始末し、出来上がりに折り縫う

④ 脇を縫う

前後身頃を中表に合わせて脇を縫う



⑤ 裾を縫う

縫代を始末し、出来上がりに折り縫う

⑥ スリットを縫う

縫代を始末し、出来上がりに折り前後身頃の
スリットを続けて縫う

⑦ 袖を作る

⑦-1 中表に合わせて袖下を縫い、縫代を
アイロンで割る



⑦-2 袖口の縫代を始末し、出来上がりに
折り縫う



⑧ 袖を付ける

身頃と袖を中表に合わせて縫う