





縫代の付け方 (参考)

型紙には縫代は含まれておりません
1cmの縫代を付けて裁断して下さい




※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
生地のお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります



① 手紐を作る (2組)

手紐の端を出来上がりで折り
さらに折り山で折り端にステッチする



② 手紐を仮止めする (2組)

①の手紐を口布の手紐付け位置に
仮止めする




③ タックをたたむ (4枚)

本体表と本体裏のタックをそれぞれたたみ、
仮止めする




④ 口布と本体表を縫う

本体表と口布を中表に合わせて縫い、
縫代を口布側に倒しステッチする




⑤ 口布と本体裏を縫う

本体裏と見返しを中表に合わせて縫い、
縫代を見返し側に倒しステッチする



④と⑤を繰り返して、もう一組作る
ステッチは手紐を避けて縫う



⑥ 脇を縫う (両側)

表どうし裏どうしを中表に合わせ、
脇を縫う



⑦ 底を縫う (両側)

表どうし裏どうしを中表に合わせ、
底を縫う (裏地の底は返し口をあけておく)



⑧ マチを縫う (両側)

マチを広げて縫う (4ヶ所)



⑨ 口を縫う

手紐を上に向け手紐も一緒に
口布の上部をステッチする



⑩ 返し口を縫う

本体裏の返し口を縫う