




※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります



1 芯を貼る

本体と口布表に芯を貼る
口布には2枚重ねて貼る



2 ハンドル付け布を作る

ハンドル付け布をアイロン
で折りステッチする



3 口布に仮止めする

ハンドル付け布を通して
口布に仮止めする



4 ループを作る

②の様に折り、もう一折
してループを縫い口布に
仮止めする



5 タックをたたむ

本体のタックをたたみ
仮止めする
(裏地も同様に)



6 本体と口布を縫う

本体と口布を中表に合わせて
縫い、縫代を口布側に倒す



7 裏地と口布を縫う

裏地と口布を中表に合わせて
縫い、縫代を口布側に倒す



8 口を縫う

本体と裏地を中表に
合わせて口を縫う
(2組作る)



9 周囲を縫う

⑧を広げて本体どうし裏地
どうしを中表に合わせて
周囲を縫う(裏地の底に
返し口をあけておく)



10 表に返す

表に返して口を出来上がり
に折り、口布の上下に
ステッチする



11 ボタンを付ける

ボタンを付ける



12 返し口を縫う

裏地の返し口を縫う