



# スラッシュポケット1


## 脇の縫い目を利用したポケット



※ポケット布Bの脇の縫代は5mm切り落としす



① 前身頃に芯を貼る  
ポケット口に合印を付け  
上下1cm出る長さで  
前身頃の裏側に芯を貼る




② 縫代の始末をする  
前身頃の脇とポケット袋布の脇に  
ロック又はジグザグミシンをかける



③ 脇を縫う

中表に合わせてポケット口  
を残し上下の脇を縫う




④ 縫代を割る  
縫代をアイロンで割る



⑤ ポケット布Aを付ける  
後身頃とポケット布Aを中表  
に合わせてポケット口を縫う  
(※縫代のみ縫う)




⑥ ポケット布Bを付ける  
前身頃とポケット布Bの端を中表  
に合わせてポケット口の1cmで  
縫う(縫代のみ縫う)



⑦ ポケット口に  
アイロンをかける

ポケット口を出来上がりに折り  
アイロンで整える




⑧ ポケット口に  
ステッチをする

表に返し、前身頃のポケット  
口にステッチをかける



⑨ ポケットを縫う

裏に返し、AとBを中表に合わせ  
て周りを縫い縫代にロック又は  
ジグザグミシンかける



⑩ 縫代の始末をする

後身頃の脇にロック又はジグザグミシン  
をかける(Aも一緒にかける)



⑪ かんぬき止めをする

表に返し、ポケットを前身頃に倒し表から  
ポケット口の上下にミシンをかける



出来上がり